версия 03.2026

EML Express Medical Laboratory
www.e-m-l.ru

ООО "ЕМЛ" 191119 г. Санкт-Петербург,
ул. Днепропетровская д. 33, лит. А, пом. 3Н
+7 (812) 718-44-33, +7 (800) 551-16-09 www.e-m-l.ru

Заказчик: _____

Заполнять только печатными буквами!

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дата рождения:
Адрес прописки/ регистрации:
Беременность недель: День цикла: Вес: Рост:

☐ Согласен на SMS-оповещение:
Номер тел.:
E-mail:
ФИО врача:
Диагноз:
Принимаемые препараты:
Дата взятия образца: число . месяц . год час : минут

☐ **Предупрежден(а) о правилах подготовки перед взятием и(или) приемом биоматериала.**
☐ **Пробирка(и) промаркирована(ы) в моем присутсвии**
☐ **С данными бланка ознакомлен(а), притензий не имею.**

Подпись/расшифровка: _____/_____

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Микробиоценоз

☐ 15-70	Микроскопическое исследование секрета предстательной железы
☐ 445-1	Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов
☐ 445-4	Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (микрофлора)

☐ Отделяемое МПО (влагалище)
☐ Отделяемое МПО (уретра)
☐ Отделяемое МПО (церв.канал)
☐ Сок предстательной железы

Другое (вписать) _____

Порядок забора биоматериала для микроскопического исследования:



Правила маркировки материала на стекле

1. Промаркировать предметное стекло (наклеить на него штрих-код).

2. Забор биоматериала производится с трех участков: наружное отверстие цервикального канала (С), задний свод влагалища (V), наружное отверстие мочеиспускательного канала (U). Подписать предметное стекло в направлении слева направо водостойким маркером.

3. Ввести гинекологическое зеркало (зеркало Куско). Установить зеркало в положение, при котором наиболее четко возможно осмотреть шейку матки, задний свод влагалища (обнажить шейку в зеркалах). Избыток слизи и обильных выделений удалить с помощью пинцета стерильным тампоном.

- Ввести урогенитальный зонд 1 (тип А) в цервикальный канал на глубину 1–2 см, собрать материал осторожными вращательными движениями в течение 3–5 секунд. Нанести мазок на предметное стекло слева. Материал наносится на стекло мягкими движениями, равномерно. Неправильным является нанесение материала толстым слоем, каплей, небольшим мазком.
- Провести урогенитальным зондом 2 (тип А) по поверхности слизистой влагалища в области заднего свода. Нанести мазок в центре предметного стекла. Материал наносится на стекло мягкими движениями, равномерно. Неправильным является нанесение материала толстым слоем, каплей, небольшим мазком.

4. Извлечь гинекологическое зеркало.

- Ввести урогенитальный зонд 3 (тип А) в уретру на глубину 1–1.5 см, аккуратно, не поранив слизистую, несколькими вращательными движениями произвести соскоб эпителиальных клеток. Нанести мазок на предметное стекло справа. Материал наносится на стекло мягкими движениями, равномерно. Неправильным является нанесение материала толстым слоем, каплей, небольшим мазком.

Высушить предметное стекло на воздухе при комнатной температуре в течение 30 минут.

Стекло поместить в пластиковый контейнер.

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРЕАНАЛИТИКИ ПО ТЕЛ.: +7 (812) 718 44 33